



Delade kanaler



Microsoft Teams



I Microsoft Teams kan du idag skapa tre olika typer av kanaler inne i ditt team: Kanaltypen Standard, där alla personer i Teamet har tillgång till kanalen och kanaltypen Privat, där den som skapat den privata kanalen bjuder in enstaka medlemmar utifrån de befintliga teammedlemmarna eller gästerna i teamet.




Det finns också en tredje kanaltyp Delat (Shared). Det speciella med den här kanaltypen är att man kan bjuda in personer och grupper som inte ingår i Teamet och som bara får tillgång till just den här specifika kanalen.

De du bjuder in till en delad kanal kan vara personer och Teamsgrupper inom den egna organisationen, det vill säga Jönköping University, eller personer och Team från andra externa organisationer.

Det är mycket enkelt att bjuda in personer eller andra team från den egna organisationen till en delad kanal.


Men när det gäller att lägga till externa personer och Team utanför den egna organisationen till en delad kanal finns det en hel del att tänka på. Läs det här noga om du planerar att lägga till externa till en delad kanal i Teams:

Microsoft begreppen Gäster/Guests och Externa är inte samma sak. Båda handlar om personer utanför din organisation som blir inbjudna till ditt Team men de blir inbjudna på två helt skilda sätt.




När en gäst bjuds in skapas ett gästkonto hos oss och den inbjudna behöver byta till vår instans för att se sina team hos oss. När det gäller en delad kanal är man som extern i stället kvar i sin egen Teamsinstans med sitt eget organisationskonto. Man ser den delade kanalen direkt i sin egen Teamsinstans utan att behöva byta till en annan organisation.

Till en delad kanal kan man bara bjuda in personer som tillhör en annan organisation med ett Office 365 tenant/AzureAD konto. De som i nuläget är inbjudna som Gäster/Guests i ett Team kan inte läggas till i en delad kanal. Man kan heller inte bjuda in personer med privat konto till en delad kanal.



Den här andra organisationen behöver också göra en del inställningar från sin sida för att tillåta kopplingen till den delade kanalen. Den här kopplingen som skapas mellan organisationerna kallas B2B Direct Connect.



Har du problem att sätta upp en delad kanal kontakta IT Helpdesk via ett ärende.

Mer dokumentation från Microsoft:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/shared-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/plan-external-collaboration?view=o365-worldwide>